

Прочтите это перед установкой – все просто!!!

Запускать установщик желательно (очень!!!) от имени администратора. Для этого позиционируйтесь на установщике (файл setup...exe) в проводнике или командере (один щелчок мышкой левой кнопкой), затем один щелчок правой кнопкой. В выпадающем меню щелкнуть левой кнопкой на пункте “Запуск от имени администратора”.


После установки программу расчета рационов/рецептов также надо запускать от имени администратора. Чтобы не повторять каждый раз игры с кнопками и меню, можно настроить ее ярлык. Щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку программы расчета и выберите пункт "Свойства". Перейдите на вкладку "Ярлык", нажмите "Дополнительно", установите флажок "Запускать от имени администратора" и нажмите кнопку «Ок».

Есть и второй способ: перейдите на вкладку "Совместимость" и установите флажок "Выполнять эту программу от имени администратора" и нажмите кнопку «Ок».

Далее запуск от имени администратора осуществляется двойным щелчком по ярлыку.

Windows будет неоднократно Вас спрашивать, можно ли этой программе неизвестного производителя что-то изменять на Вашем компьютере и вообще, и стоит ли ей жить. Если Вы скачали нашу программу с нашего сайта, смело разрешайте, Если установщик дал Вам на флэшке добрый знакомый – тоже. Ни в программе, ни в установщике нет ничего вредоносного. Мы работаем легально, наши реквизиты и банковские счета Вам известны и мы точно не хотим никаких неприятностей, судов и т.п. Наши программы чисты. А вот Микрософту чужие программы не нравятся – часть денег проходит мимо. Ну, это его печалька, потому и пугает пользователей.

В Windows 10 (и, вероятно, в Windows 7) одна из возможных проблем, с которыми можно столкнуться при установке — «кракозябры» вместо русских букв в интерфейсе установщика (и не только в процессе установки, но и в ряде других программ, а также в документах).



Если при установке программы Вы видите что-то такое, лучше сразу щелкнуть по правой кнопке – это “Отмена” по-русски.


Чаще неправильное отображение кириллицы встречается в изначально англоязычных и не совсем лицензионных версиях системы, но бывают и исключения.

Исправление отображения кириллицы с помощью настроек языка и региональных стандартов Windows 10


Самый простой и чаще всего работающий способ убрать «кракозябры» и вернуть русские буквы в Windows 10 — исправить некоторые неправильные настройки в параметрах системы.

Для этого потребуется выполнить следующие шаги (примечание: привожу также названия нужных пунктов на английском, так как иногда необходимость исправить кириллицу возникает в англоязычных версиях системы без нужды менять язык интерфейса).


1. Откройте панель управления (для этого можно начать набирать «Панель управления» или «Control Panel» в поиске на панели задач).
2. Выберите пункт «Региональные стандарты», иногда это «Часы и регион», а уже в нем «Региональные стандарты» (Region).
3. На вкладке «Дополнительно» (Administrative) в разделе «Язык программ, не поддерживающих Юникод» (Language for non-Unicode programs) нажмите по кнопке «Изменить язык системы» (Change system locale).




4. Выберите во всплывающем меню русский язык, нажмите «Ок» и подтвердите перезагрузку компьютера.



После перезагрузки возобновите установку нашей программы, проверьте, была ли решена проблема с отображением русских букв в интерфейсе программ и (или) документах — обычно, «кракозябры» бывают исправлены после этих простых действий. На экране должно быть это:



Или это:



Иногда «кракозябры» появляются и с установленным русским языком в региональных стандартах .

Попробуйте вновь установить английский язык в качестве текущего языка системы — перезагрузка — затем опять - установка русского языка — перезагрузка.

Если лучше не стало – посмотрите в Интернете по запросу “Отображение русских букв”, например, здесь <https://remontka.pro/fix-cyrillic-windows-10/>

Иногда почти в конце установки появляется сообщение, что в названии (имени) папки есть недопустимый символ, хотя на самом деле их не было.. При этом установка прерывалась. У нас был такой случай при установке не от имени администратора. При установке от имени администратора такого «гляка» уже не было.

А может быть, надо было просто подождать пол часика, пока необходимые изменения Windows дойдут до него из интернета. Windows загадочен и плохо предсказуем....

Установка прошла успешно, но уже сама программа при запуске отображает «кракозябры» вместо русского языка.

Наиболее вероятно, что в Вашем Windows нет нужных шрифтов – MS Sans Serif и Microsoft Sans Serif. Их можно скачать с нашего сайта в разделе “Загрузить” или взять и скопировать с компьютера, работающего под Windows, обычно они есть в папках C:\Windows\Fonts .

Поместите (скачайте) эти файлы в какую-нибудь папку, и в проводнике (или командере) щелкните по ним. Откроется отображение шрифтов и на нем сверху (как правило) будет кнопка “Установить”. Щелкните по ней. Шрифт будет установлен. А если такой шрифт уже есть, Вам об этом сообщат. Мы рекомендуем и в этом случае установить шрифт поверх старого, возможно старый файл был поврежден.

А можно просто Овручную скопировать эти файлы в папку шрифтов. Часто она носит имя Fonts, например, C:\Windows\Fonts . Результат будет тот же.

Успехов! Наши программы хорошие. Очень много благодарностей. Установите, апробируйте, купите!